


Обновление типовой конфигурации 1С:Предприятие 8



Перед обновлением **ОБЯЗАТЕЛЬНО** сделайте копию информационной базы. Для этого в «Конфигураторе» на закладке «Администрирование» выберите «Выгрузить информационную базу».


В появившемся окне выбираем путь, называем свой файл и нажимаем кнопку «Выгрузить».




После того, как выгрузка завершится, приступаем к обновлению конфигурации.

Скачиваем архивированную папку с обновлением, сохраняем в специально созданном для этого каталоге, например C:\Обновления\).

Если такой папки у Вас еще нет, то создайте ее. Заходим в папку с обновлением находим файл «setup.exe» и запускаем его.




Появляется окно «Установка конфигурации» внизу на всех этапах жмём кнопку «Далее» по окончании установки жмем кнопку «Готово».




После установки файла обновления у себя на компьютере необходимо запустить обновление самой конфигурации «1С:Предприятие 8». Для этого опять заходим в программу в режиме «Конфигуратор».


Для обновления программы откройте закладку «Конфигурация» и выберете «Поддержка» → «Обновить конфигурацию».




Если кнопка «Обновить конфигурацию» неактивна, тогда предварительно нажмите кнопку «Открыть конфигурацию».




Выбираем пункт «Поиск доступных обновлений» и нажимаем «Далее».



В следующем окне оставляем первую галочку и нажимаем «Далее».



В окне «Обновление конфигурации» появятся релизы, выберите выделенный жирным черным цветом и нажмите «Готово». Подтверждаете действия в следующих открывшихся окнах.




Внизу слева Вы увидите проценты загрузки обновления.


Далее откроется окно сравнения конфигурации.

Если в вашей программе **НЕТ ДОРАБОТОК**, нажимаем кнопку **«Выполнить»**.


Если **ДОРАБОТКИ ЕСТЬ**, то **снимаем галки** с доработанных объектов и только затем жмем кнопку **«Выполнить»**. У вас снова появятся проценты загрузки обновления.




После окончания обновления программа выдаст сообщение:





Теперь необходимо запустить обновление конфигурации базы данных. Еще раз заходим в пункт меню **«Конфигурация»**, жмём **«Обновить конфигурацию базы данных»**.




Внизу появятся проценты загрузки обновления, далее высветится окно со всеми изменениями за период, Вам необходимо нажать кнопку **«Принять»**.




Далее необходимо зайти в «Предприятие», подтвердить легальность получения обновления и дождаться окончательной загрузки версии программы.



Когда сохранятся все изменения, вы можете проверить релиз конфигурации. Зайдите в режим работы выберите пункт меню «Справка» затем пункт «О программе». В первой строке указывается релиз платформы, а по тексту ниже релиз программы. Обновление завершено.





При возникновении дополнительных вопросов — не стесняйтесь обращаться к нашим специалистам. Мы готовы помочь с любым вопросом и предложить альтернативу в любой ситуации. До встречи!

*С уважением,
ОДО «ЮКОЛА-ИНФО»*

+375 (17) 28 28 903 МГТС
+375 (29) 128 34 62 А1 (Viber)
+375 (33) 666 59 03 МТС

E-mail: office@jukola.info
<https://www.jukola.by/>

Приятной работы!